

конфигурация
«ВЕСОВАЯ редакция 3.0»
инструкция по установке

Ves-It @ 2023г.

<http://ves-it.ru>

Содержание

Установка платформы «1С:Предприятие».....	3
Установка конфигурации «Весовая ред. 3.0».....	7
Создание информационной базы «Весовая ред. 3.0».....	10

Установка платформы «1С:Предприятие».

Для скачивания дистрибутива пройдите по ссылке: https://releases.1c.ru/version_files?nick=Platform83&ver=8.3.18.1661

Выберите «Технологическая платформа 1С:Предприятия для Windows» (см. Рисунок 1).




Рисунок 1.

Скачайте установочный дистрибутив (см. Рисунок 2).




Рисунок 2.

Распакуйте скачанный архив и запустите «setup.exe» (см. Рисунок 3).

admininstallrelogon.mst	16.11.2022 4:04	Файл "MST"	12 К
admininstallrestart.mst	16.11.2022 4:04	Файл "MST"	12 К
Data1	16.11.2022 4:04	СAB-файл	670 135 К
setup	16.11.2022 4:04	Приложение	2 215 К
Setup	16.11.2022 4:04	Параметры конфиг...	6 К
vc_redist.x86	16.11.2022 4:04	Приложение	14 294 К

Рисунок 3.

Будет запущен помощник установки платформы «1С:Предприятие 8.3». Следуя подсказкам необходимо установить платформу. На первом этапе необходимо нажать кнопку «Далее» (см. Рисунок 4).




Рисунок 4.

На следующем шаге установке необходимо выбрать компоненты которые необходимо установить (см. Рисунок 5).




Рисунок 5.

На следующем шаге будет предложено выбрать язык интерфейса по умолчанию (см. Рисунок 6).




Рисунок 6.

По нажатию кнопки «Установить» запустится процесс установки (см. Рисунок 7).




Рисунок 7.

По окончании процесса установки, на рабочий стол будет добавлен ярлык для запуска «1С:Предприятие».

После окончания процесса установки помощник установки предлагает произвести установку драйвера ключа защиты HASP (см. Рисунок 8).




Рисунок 8.

Установка драйвера необходима, если используется аппаратный ключ защиты (USB). Рекомендуется выполнять установку драйвера защиты до того, как ключ защиты будет присоединен к USB-порту компьютера. В случае использования программной лицензии установка драйвера не требуется.

Установка конфигурации «Весовая ред. 3.0».

Распакуйте архив «Комплект поставки 3.0.18.0», запустите файл «autorun» (см. Рисунок 9).

Имя	Дата изменения
components	23.02.2023 10:31
configs	23.02.2023 10:31
manual	23.02.2023 10:32
pictures	23.02.2023 10:32
utils	23.02.2023 10:32
autorun	17.03.2015 11:54
autorun	17.03.2015 11:57
autorun	20.02.2023 16:50
gdiplus.dll	17.03.2015 11:54
SetupV8	17.03.2015 11:54

Рисунок 9.

Будет запущен помощник установки файлов конфигурации в каталог шаблонов. В открывшемся окне необходимо выбрать пункт «Конфигурация «Весовая ред. 3.0 (3.0.18.0)»» (см. Рисунок 10).



Рисунок 10.

Будет запущена мастер установки конфигурации в каталог шаблонов. На первом этапе необходимо нажать кнопку «Далее» (см. Рисунок 11).




Рисунок 11.

На следующем этапе будет предложено указать каталог в который необходимо установить шаблон конфигурации и дополнительные материалы (см. Рисунок 12).




Рисунок 12.

По завершению копирования файлов конфигурации будет выведено окно с результатом (см. Рисунок 13).




Рисунок 13.

Создание информационной базы «Весовая ред. 3.0».

Запустите «1С:Предприятие» с помощью ярлыка на рабочем столе и нажмите кнопку «Добавить» (см. Рисунок 14).




Рисунок 14.

Необходимо выбрать пункт «Создание новой информационной базы» (см. Рисунок 15).




Рисунок 15.

Далее выберите пункт «Создание информационной базы из шаблона» и выберите тип создаваемой информационной базы (см. Рисунок 16):

- «Весовая ред. 3.0» - пустая информационная база для ведения учета;
- «Весовая ред. 3.0 (Демо)» - демонстрационная информационная база, которая заполнена демонстрационными данными.




Рисунок 16.

На следующем этапе можно изменить наименование информационной базы на удобное для вас (см. Рисунок 17).




Рисунок 17.

На следующем этапе необходимо указать каталог в котором будет находиться информационная база (см. Рисунок 18).




Рисунок 18.

На следующем этапе необходимо нажать кнопку «Готово» (см. Рисунок 19).




Рисунок 19.

Конфигурация «Весовая ред. 3.0» установлена и можно приступать к работе.